

Tutorial de instalação do Windows 11

Neste tutorial veremos como baixar o arquivo da imagem do Windows 11, criar o Pen drive bootável e instalar o Windows 11. Todavia existem algumas informações a serem observadas para que haja sucesso na instalação.

Observação: Este tutorial se destina somente para equipamentos que não esteja com Windows 11, tais como: os que foram para conserto não coberto pela garantia e aqueles que tiveram upgrade, e de alguma forma o sistema não está funcionando corretamente. Estes deverão ser formatados com o Windows 11 imagem SEDUC. Equipamentos novos entregues pela SEDUC ou que sofreram o upgrade já vem com Windows 11 instalados. Lembrando que esta imagem é para notebooks **POSITIVO**.

Algumas informações que devem ser observadas.

Utilizar um pendrive de 32GB;

Sugestão: use um pendrive de padrão 3.0 para um melhor desempenho, caso contrário, a instalação será mais demorada;


Durante o processo de criação do pendrive bootável com a imagem SEDUC do Windows 11, não retire o pendrive, poderá retirar apenas quando o processo terminar;

Durante o processo de instalação da imagem, não retire o pendrive, poderá retirar apenas quando o sistema exibir a tela de Login após finalizar todo o processo de instalação;

Baixando o arquivo

Clique no link abaixo para realizar o download do arquivo da imagem do Windows 11:

Clique aqui para baixar a **IMAGEM SEDUC WINDOW 11** depois abrirá uma página com o link conforme imagem abaixo. Clique em **DOWNLOAD**.




Observação: efetue o login com e-mail institucional google para realizar o download do arquivo.

Criação do Pendrive


1 – Formate o pendrive em FAT32 (caso o Pendrive não seja reconhecido pela BIOS do equipamento formatar em NTFS);

2 – Extraia todos os arquivos da pasta compactada que foi baixada na etapa anterior;


3 – Copie e cole todos os arquivos extraídos da pasta diretamente na raiz do Pendrive (copie somente os arquivos que estiverem na pasta – não pode copiar a pasta ou subpasta que tiver sido gerada ao descompactar a pasta zipada). Não adicione outros arquivos neste pendrive. Deixe – o somente com os arquivos da instalação do sistema operacional. Todos os arquivos dentro do pendrive devem ficar igual na marcação na imagem abaixo:




4 – Com o pendrive criado, insira o pendrive na máquina com ela desligada. Ligue o notebook e aperte a tecla F11 (caso peça a senha terá de entrar no site **PADLET**) para entrar no boot menu, escolha o pendrive e aperte a tecla enter.



Caso apresente erro de reconhecimento do pendrive deverá acessar a BIOS e desabilitar o boot secure. **Use sempre as setas do teclado para se movimentar pela BIOS.** Para isso, vá até a aba SECURITY e procure por secure boot. Selecione e de enter.



Depois secure boot novamente. Ao lado haverá uma caixa de seleção com as opções enabled e disabled. Escolhe disabled. Aperte F4 para salvar alterações. Escolha sim e de ENTER.



5 – Aguarde subir o WIMPEZILLA e aguarde o processo de aplicação da imagem SEDUC Windows 11. Neste processo tudo ocorre automaticamente, basta aguardar o final. Quando finalizar irá aparecer uma mensagem informando que o processo foi finalizado bastando clicar em DESLIGAR.

