

Configuração de Modo Quiosque – Windows 11

Este tutorial tem como objetivo a configuração do modo quiosque para dispositivos com Windows 11. A configuração é ideal para facilitar e auxiliar na aplicação da Prova Paulista.

Pode ser aplicado em:

- Netbooks Positivo
- Multilaser do aluno
- Notebook Multilaser (Ultra)
- Desktop Lenovo
- Desktop Positivo

Passo 1: Primeiramente devemos logar em uma conta local com privilégios de administrador.

Netbooks Positivo e Multilaser:

Usuário:

.\suporte

Senha: Solicitar à Seção de Tecnologia

Para demais computadores com imagem padrão da SEDUC:


Notebook Multilaser (ULTRA), Notebook/Desktop Lenovo

Usuário:


.\proatec

Senha: Solicitar à Seção de Tecnologia


Passo 1: Clicar em iniciar no botão Windows e em configurações:




Passo 2: Selecionar “Contas” e “Outros Usuários”



Passo 3: Clicar em “Introdução”:




Passo 4: Adicionar o nome “Quiosque”, e clicar em avançar, conforme a imagem:




Passo 5: Escolher o aplicativo que ficará como tela ativa. Para a Prova Paulista, deixar o aplicativo “Microsoft Edge” selecionado e clicar em “Avançar”

Observação: O Aplicativo selecionado nessa configuração ficará em tela cheia e será possível utilizar somente ele, conforme a seleção abaixo, quem utilizar a máquina ficará limitado a utilizar **SOMENTE** o aplicativo Microsoft Edge.



Passo 6: Selecionar a opção “Como um navegador público” e após isso clicar em avançar:




OBS: Utilizando essa configuração o navegador ficará limitado a sala do futuro, não sendo possível entrar em outros sites através da barra de endereços.


Passo 7: Configurar a página inicial do navegador ao ligar o netbook no modo quiosque, para aplicação da prova paulista, o ideal é que seja configurado a página inicial da sala do futuro para facilitar o acesso dos alunos durante a prova.

Na configuração logo abaixo, é referente ao tempo de limpeza dos dados inseridos quando o netbook está inativo sem ninguém utilizando, ou seja, ele automaticamente faz limpeza de cache de todos os dados inseridos a cada X minutos. Para **Prova Paulista** colocar um período de **1 hora.**

Após efetuar as devidas configurações, clicar em avançar:



Passo 8: Finalizado! O modo quiosque já está configurado e pronto para uso, basta clicar em “Fechar” na janela a seguir. Ao ligar ou reiniciar a máquina, entrará diretamente no modo quiosque.



Na primeira utilização pode ser que demore um pouco para carregar e ficará um tempo em uma tela preta, basta esperar o carregamento do usuário.

Observação: Para sair do modo quiosque, basta pressionar as teclas CTRL + ALT + DEL

Para logar em outras contas locais, basta clicar em “Outro usuário” e utilizar “.\”

Exemplo:

Usuário: .\aluno

Senha: aluno

Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a SETEC nos ramais:

Leandro – 35194241

David – 35194946

Enzo - 35194211

Caio - 35194271