Tutorial para instalar e configurar o Quick

Instalação do	o Terminal	Quick		2
---------------	------------	-------	--	---

Configuração do Terminal Quick + Impressora	6
---	---

Instalação do Terminal Quick

- 1) Descompacte o arquivo Quick 3.95.zip que está no anexo do e-mail.
- 2) Na pasta descompactada Quick 3.95, clique 2 vezes no arquivo setup 3.95.exe
- 3) Clique em avançar



4) Escolha o Idioma Português-Br e clique em avançar

强 Instalando Q	uick3270	×
Idiomas Escolha o id	ioma de sua preferência.	1270
Escolha o id Clique em A	ioma da instalação de sua preferência. vançar para prosseguir com a instalação.	
	English French Deutsch Italiano Portugués-Br	
	Español	
	< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar >	<u>S</u> air

5) Clique em avançar

😼 Instalando Quick3270	x
Diretório de Destino Selecione o diretório de destino da instalação do Quick3270.	2
O instalador instalará os arquivos nesta pasta. Se você quiser que a instalação do Quick3270 seja em outro local, procure o local específico e selecione-o.	
Diretório de Destino C:\Program Files (x86)\Quick3270	
< <u>∨</u> oltar <u>Avançar></u> <u>S</u> air	

6)

A instalação será iniciada



7) **Desabilitar** "Criar atalho(s) na Área de Trabalho" e clicar em Avançar.





8)



9) O próximo passo é configurar o Terminal Quick e a impressora. Siga as instruções abaixo.

Configuração do Terminal Quick + Impressora

1) Clique no menu *Iniciar*, clique em *Todos os Programas*, clique na pasta *Quick3270* e clique no ícone do computador com o nome *Quick3270*.



2) Em "Sessão" clicar em "Configuração de Sessão".

💻 Quick3270 - Sessão ASem títul	10		hermoni	man and the state	-			×
Arquivo Editar Exibir Sessão	Transferência Macro	Configurações	Ajuda					
🗅 🗃 🖶 🎒 🐰 Cor	lectar							
Des	conectar							
Cor	ifiguração de Sessão							
Inic	iar o Rastreador							
Configurar parâmetros para conectar	a sessão de terminal						OVR	NUM

3) No item Primário, inserir o IP 10.200.200.1 e clicar em OK.

Personalizar Co	nexão				?	×
Conexão		Paí	s	Página de c	ódigo do	HOST
🔘 Servidor I	MS-SNA	Po	rtugal		(037)	
Servidor	TN3270	Re	ino Unido / I ino Unido	Euro	(1146) (285)	
Servidor	TN5250	Rú	ssia / Euro		(1154)	
🔘 Ler arquiv	vo de rastreamento	Su	ssia écia / Euro écia		(1025) (1143) (278)	+
SNA Server	TN3270 TN5250 Arquivo	de rastream	nento			
	Nome do HOST ou Endereço	IP	LU ou Nor Conjunto	ne do	Número o Porta	ła
Primário	10.200.200.1				23	•
Reserva 1					23	* *
Reserva 2					23	* *
Modelo: IBM-3278-2-E 🔻 🛛 Usar TN3270E						
	ОК		ancelar			

4) Em "Sessão" clicar em "Conectar".

💻 Quick3270 - Sessão ASem título	and the second data was a second data and the	
Arquivo Editar Exibir Sessão Transferência Macro Configurações	ies Ajuda	
🗅 🗃 🖨 🐰 Conectar		
Desconectar		
Configuração de Sessão		
Iniciar o Rastreador		
Ativar a corsão configurada	01	

5) Em "Configurações" clicar em "Terminal" e habilitar "Auto-conectar sessão". Clicar em OK.



Cursor	Terminal	Título de jan	ela HL	LAPI	Global
Preferências	IBM 3270	IBM 5250	Teclado	Editar	Teln
🔲 Habilitar at	ributo de sinaliza	ador sonor			
🔲 Avisar para	a desconectar				
🔲 Sair ao des	sconectar				
📄 Auto-salva	r arquivo de cor	nfiguração na sa	ída		
🔲 Salvar tam	🔲 Salvar tamanho/posição das janelas no arquivo de configuração				
_ Noiníciodop	programa				
🖉 Auto-cone	ctar sessão				
Iniciar macro:				Proc	urar

6) Clicar novamente em "Configurações" e em "Fonte do Terminal". Habilitar "Auto-ajuste do tamanho da fonte". Clicar em OK.

Selecionar fonte de terminal			? ×
Fonte: Quick3270 Lucida Sans Typ ^ Quick3270 Terminal v	Estilo de fonte: Regular Regular	Tamanho: 19 8 9 10 11	OK Cancelar Aplicar
Exemplo AaBbYy	/Zz	V Auto-ajust da fonte Auto-ajust da janela	te do tamanho te do tamanho

 Clicar em "Arquivo" e "Imprimir Tela – Opções". Habilitar "Preto & Branco" e clicar em OK.

Imprimir tela - Opções	? ×
Cabeçalho Imprimir cabeçalho Nome do documento:	Incluir nome do usuário
Impressora Enviar para impressora Desviar do sistema de impress Saltar Página após a impressã Aquando da afixação de gráfic	I Preto & Branco ão do GDI do Windows o da tela cos imprime apenas os gráficos
Disco Disco Imprimir para arquivo Anexar para arquivo	Inserer um salto de página todas as 1 impressões
Nome de arquivo: PRINT001.DAT	Encontrar

8) Clique em maximizar.



9) Clicar em "Arquivo" e "Salvar Sessão", salvar na pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Quick3270 com o nome de "Terminal Quick".



 Ainda com o Terminal Quick aberto clique no menu *Iniciar*, clique em *Todos os Programas*, clique na pasta *Quick3270* e clique no ícone da impressora com o nome *Quick3287*.



11) clique no menu *Configura*r e no sub-menu *Geral* conforme na figura abaixo:

🍏 Quick3287	
Arquivo Sessão Contro	le Configurar Ajuda
	Geral
Dispositivo:	Impressora
Estado da sessão:	Selecionar Fonte
Nome da PLU:	
Nome do recurso:	

12) Abrirá a tela mostrada abaixo, onde deverão ser selecionadas as seguintes opções: *Auto-conectar* e *Iniciar Minimizada*.

Após selecionar as opções, clique no botão OK.



13) Clique no menu *Sessão* e no sub-menu *Configuração de Sessão*.

🍏 Quick3	287			
Arquivo	Sessão Controle Configurar Ajuda			
C	Conectar Desconectar			
Estado	Configuração de Sessão			
Nom Iniciar o Rastreador				
Nome o	o recurso.			
Configura	r parâmetros para conectar a sessão de terminal			

14) Abrirá a tela abaixo, onde deverá ser configurado o endereço IP de acesso ao Terminal Quick e o nome de impressão seguindo as instruções abaixo.

ø	Quick3287		
Ar	quivo Sessão Controle Configurar Ajuda		
ſ	Personalizar Conexão		? ×
	Conexão	País Página de	e código do HOST
	Servidor MS-SNA	Alemanha / Euro Alemanha	(1141)
	Servidor TN3270	América Latina (Espanhol América Latina (Espanhol) / Euro
	Servidor TN5250	Austrália / Euro Austrália	(1140)
De		Bélgica / Euro	(1140) -
	SNA Server TN3270 TN5250 Arquivo de rastr	reamento	
1	Nome do HOST ou Endereco IP	LU ou Nome do Conjunto	Número da Porta
	Primário		23 🚔
	Reserva 1		23 🚔
	Reserva 2		23 🚔
	Usar TN3270E		
	ОК	Cancelar	

15) Digite o endereço IP 10.200.200.1 no campo Nome do HOST ou Endereço IP e o nome de Impressora no campo LU ou Nome do Conjunto (esse nome foi enviado no comunicado 18/2014 encaminhado em 22/12 e 24/12), conforme marcado na figura abaixo e clique no botão OK.

1	Quick3287						×]		
Arc	quivo Sessão	Controle	Config	urar Aj	uda					
(Dama a liana Ca					-			?	x
	Personalizar Co	nexao							<u> </u>	
	Conexão					Paí	s	Página de	código da	HOST
	Servidor	MS-SNA				Ale	manha / Eu	110	(1141)	<u> </u>
	 Servidor 	TN3270				And	iérica Latina	(Espanhol)	/Euro	
	Servidor	TN5250				Am Au:	ierica Latina strália / Euri	i (Espanhol) D	(284) (1140)	
De	🔘 Ler arqui	vo de rastre	amento			Au: Bél	strália Igica / Euro		(037) (1140)	-
7	CNA Carrier	TN3270	TNECEO	A			-			
	SINA Server	Nome do H		Arquivo	de rast	ream	LLL ou Nor	me do	Número	da
		Endereco I	P				Conjunto		Porta	
	Primário	10.200.200	.1						23	×
	Reserva 1								23	×
	Reserva 2								23	*
			😺 Usar T	N3270E						
			📃 Usar A	ASSOCIA"	ΤE					
				ОК		C	ancelar			
						_				

16) Após clicar no botão **Ok**, a tela vai se preencher com os dados da impressora e informar que está conectado.

🍏 Quick3287		X
Arquivo Sessão	Controle Configurar	Ajuda
Dispositivo Estado da sessão Nome da PLU	Printer Active and not bound	
Nome do recurso Conectado a (10.20	LUXCBZ09	

17) Clique no menu *Arquivo* e no sub-menu *Salvar Sessão*, para poder salvar a sessão com a configuração realizada seguindo as instruções abaixo.



18) Para salvar a sessão, selecione a pasta onde foi instalado o Quick e salve com o nome Impressora. Clique em minimizar na telinha da impressora para visualizar a tela do Terminal Quick novamente.

🐝 Salvar arquivo de sessão	como	and the second second second	and the party line is not		x
😋 🖉 🗣 📙 « Disco Lo	cal (C:) 🕨 Arquivos de Programas (x86)	▶ Quick3270 -	← Pesquisar Quic	k3270	٩
Organizar 🔻 Nova pa	sta			•== •	0
🖳 Locais 🔺	Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
 ➡ Bibliotecas ➡ Documentos ➡ Imagens ♪ Músicas ➡ Vídeos ➡ Computador ➡ Rede 		Nenhum item corresponde à pesc	luisa.		
Nome: Impr	essora				•
Tipo: Printe	er Configuration File (*.pcf)				•
 Ocultar pastas 			Salvar	Cancelar	
Quick3287 - Imp Arquivo Sessão	oressora.pcf	da			
Dispositivo:	Printer				
Estado da sessão:	Active and not bound				
Nome da PLU:					
Nome do recurso:	LUXCBZ48				

Mantenha a janela acima (Quick3287 – Impressora.pcf) aberta durante todo o tempo em que o Quick estiver sendo usado.

Conectado a (10.200.200.1)

Quick3270 - Sessão ASem título	Control of Configuration in Sport and Property of Manual Revel of Controls	
Arquivo Editar Exibir Sessão Transferência Macro	o Configurações Ajuda	
🗅 🚅 🖬 🍏 X 🖻 🛍 🔯 📭 🤋		
	CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277	
	DATA: 06/01/15	
	HORA: 15:54:39	
	IP : 10.17.1.42	
4B A		01/03
Conectado a (10.200.200.1)		LUXCR000 OVR NUM
		PT 🔺 🏴 🖏 👘 16:15

 Clicar em "Arquivo" e "Salvar Leiaute". Salvar na pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Quick3270 com o nome de "Terminal Quick" (<u>sem a extensão ecf</u>), conforme telas abaixo.





Clicar em "Sim" na tela que aparece conforme figura abaixo.

Quick3270	
?	Você quer criar uma pasta para este arquivo de leiaute?
	Sim Não

Habilitar "Colocar atalho na área de trabalho" e clicar em OK.

ſ	Criar um atalho
	🔽 Colocar atalho na área de trabalho
	🔽 Colocar atalho no menu de pasta
	Nome da pasta: Quick3270
	OK Cancelar

As configurações foram concluídas.

Atenção: Para acessar o Terminal Quick, utilize o atalho criado em sua área de trabalho com o nome "Atalho para o Terminal Quick.qlt".



Lembramos que para imprimir relatórios é necessário preencher os 4 últimos dígitos do código da sua impressora no momento da digitação do operador e chave secundária, conforme exemplo na tela abaixo, caso contrário, não funcionará.

