Tutorial de instalação Quick 3.95

- 1- Baixar Instalador do quick 3.95. na página do NIT
- 2- Assim que baixado, executar instalador do arquivo
- 3- Autorize a execução do programa e ele irá abrir a janela de instalação.



4- Na próxima tela, Selecione Português-BR e em seguida avançar, na próxima, confirme o local de instalação, deixar ticado que quer criar um atalho na área de trabalho e concluir instalação.

😼 Instalando Quick3270 🛛 🛛 🗙	<
Diretório de Destino Selecione o diretório de destino da instalação do Quick3270.	
O instalador instalará os arquivos nesta pasta. Se você quiser que a instalação do Quick3270 seja em outro local, procure o local específico e selecione-o.	
Diretório de Destino	
C:\Program Files (x86)\Quick3270	
< <u>V</u> oltar <u>Avançar></u> <u>S</u> air	
😼 Instalando Quick3270 🛛 🛛 🗙	<
Opções Selecione o conjunto de opções.	
Escolha as opções de instalação de sua preferência. Clique em Avançar para prosseguir com a instalação.	
⊡ Criar atalho(s) na Área de Trabalho	
<u>A</u> vançar > <u>S</u> air	



5- Agora para configuração do Quick 3270(Terminal), abra o ícone criado na área de trabalho



6- Assim que abrir a tela do terminal, nas abas na parte superior do terminal, vá até a opção configuração e terminal.

💻 Quick3270 - Sessão A	Sem título			_	×
Arquivo Editar Exibir S	essão Transferência	Macro	Configurações	Ajuda	
D 🖻 🔒 🍯 🐰 🖻	🖻 🕼 🗘 💡				
esconectado				OVF	NUM:

💻 Quick3270 - Sessão ASem ti		_		×		
Arquivo Editar Exibir Sessão	Transferência	Macro	Configurações	Ajuda		
D 🚅 🖬 🎒 🐰 🖻 🖻	👺 t 🦓		Terminal			1
			Barra de Fe	erramentas		
			Fonte de T	erminal		
			Fonte de Ir	npressora		
			Mapear Co	res		
			Mapear Te	clado		
			Teclado So	breposto		
			Pontos Ati	vos		
Selecionar configuração de ter				OVR	N	UM

7- Na janela que foi aberta, apenas deixe ticado a opção Auto-Conectar sessão e de OK.

💻 Quick3270 - Sessão ASem título	_		×
Arquivo Editar Exibir Sessão Transferência Macro Configurações Ajud	da		
D 🗃 🖬 🎒 X 🖻 🛍 🕼 📭 🃭			
Configurar Terminal ?	×		
Cursor Terminal Janela HLLAPI Global Preferências IBM 3270 IBM 5250 Teclado Editar Teln	iet		
✓ Habilitar atributo de sinalizador sonoro do HOST ▲visar para desconectar Sair ao desconectar			
Auto-salvar arquivo de configuração na saída			
No início do programa Auto-conectar sessão Iniciar <u>m</u> acro:			
Desc OK Cancelar		NUM	И:

8- Em seguida, vá na opção Sessão e Configuração de Sessão.



9- Na janela que foi aberta, vá na opção que está escrita como "Primário", e digite o endereço da rede do servidor PRODESP: 10.200.200.1 e em seguida de OK, note que assim que der OK ele irá conectar com o servidor.

💻 Quick3270 - Sessão ASe	m título			_		×
Arquivo Editar Exibir Ses	são Transferência	Macro	Configurações	Ajuda		
D 🖻 🖬 🎒 🐰 🖿	n 🖾 🕈 🕹 🖥					
Personalizar Conexão				?	×	
Conexão		País	Página	a de código do	HOST	
 Servidor MS-SNA Servidor TN3270 Servidor TN5250 Ler arguivo de rastrea 	imento	Portug Reino Reiso Rússia Rússia Suéci	gal Unido/Euro Unido a/Euro a a/Euro a/Euro	(037) (1146) (285) (1154) (1025) (1143)	^	
		Suéci	a	(278)	~	
SNA Server TN3270	TN5250 Arquivo de ra	astreamen	to			
Nome do HI Primário	DST ou Endereço IP		LU ou Nome do Conjunto	Número Porta	da	
Reserva 1				23		
Reserva 2				23	 Image: A state of the state of	
		Usar back associado	up se o LU solicitad com outra sessão 1 Parâmetro	lo já está Telnet Is de Sessão		
lesc	ОК	Ca	ncelar			IM:

💻 Quick3270 - Sessão ASem	título			_		\times
Arquivo Editar Exibir Sessão	o Transferência	Macro	Configurações	Ajuda		
	🖾 材 💩					
Personalizar Conexão				?	×	
Conexão		País	Página	a de código d	D HOST	
Servidor MS-SNA		Portug	jal Ulaida V Erra	(037)	^	
Servidor TN3270		Reino	Unido / Euro Unido	(1146) (285)		
◯ Servidor TN5250		Rússia Bússia	a/Euro a	(1154) (1025)		
O Ler arquivo de rastreame	ento	Suéci	a / Euro	(1143)		
SNA Server TN3270 TN	5250 Arquivo de r	astreamen	to			
Nome do HOS	T ou Endereço IP		LU ou Nome do Coniunto	Número Porta	da	
Primário 10.200.200.1				23	▲ ▼	
Reserva 1				23		
Reserva 2				23		
		Usar back associado	up se o LU solicitad com outra sessão 1 Parâmetro	lo já está Felnet os de Sessão.		
esc	ОК	Ca	ncelar			IМ:

💻 Quick3270 - Sessão ASem título	_		×
Arquivo Editar Exibir Sessão Transferência Macro Configurações	Ajuda		
D 🖆 🖬 🎒 🐰 🛍 💼 🕼 🗱			
CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 726 2277 P R 0 D E S P - SOLUÇÕES QUE MODERNIZAM			
DATA: 19/05/17			
HORA: 08:59:07			
TERM: LUXCR9X2			
IP : 10.181.16.143			
4B A			01/03
Conectado a 10.200.200.1 LUXCR9X2	OV	R	NUM

10- Agora vá na aba Exibir, Teclado Sobreposto e selecione a opção teclado sobreposto 1. Irá aparecer uma caixa com botões que você pode arrastar e posicionar em qualquer lugar da tela.

Quick3270) - Sessão	ASem ti	tulo			-	- [×
Arquivo Edit	tar Exib	ir Sessão	Transferência	Macro	Configuraçõe	s Ajuda	1		
0 🖻 🖬	€ ✓	Menu		1					
	~	Barra de F	erramentas						
	~	Barra de S	tatus						
		Teclado S	obreposto	>	Teclado Sobre	posto 1			
		M. J. P. J.	1.0.0		Teclado Sobre	posto 2			
		Modalida	de Grafica						
	F	RODE	S P - SOLL	uções qu	JE MODERNIZA	М			
	C	DATA: 1	9/05/17						
	ŀ	IORA: 0	8:59:07						
		FRM: LI	IXCR9X2						
			STICK STILL						
	1	(P : 1	9.181.16.143						
IAR A									01/03
4B A	rar o tec	ado so	LUXCR9X2				OVR		01/03
4B A Esconder/Most	rar o tec	lado so	LUXCR9X2				OVR		01/03 NUM
Esconder/Most	rar o tec Sessão A -	lado so .Sem título	LUXCR9X2		- [— х	OVR Tec	lado S	01/03 NUM
Esconder/Most	rar o tec Sessão A - Exibir S	lado so .Sem título Sessão Transi	LUXCR9X2	Configuraçõ	— [es Ajuda	× ב	OVR Tec	lado S F1	01/03 NUM Sobre x PF2
Esconder/Most	rar o tecl Sessão A - Exibir S S & E	lado so .Sem título Sessão Transi B 💼 🐼 🕇	LUXCR9X2 ferência Macro (Configuraçã	— [es Ajuda	- ×	OVR Tec P	lado S F1 F3	01/03 NUM Sobre x PF2 PF4
Esconder/Most	Sessão A - Exibir S San K E	lado so .Sem título Sessão Transi ≧ 💼 🜠 ✿	LUXCR9X2 ferência Macro (Configuraçõ	— [es Ajuda	X C	OVR Tec P P	lado S F1 F3 F5 F7	OI/O3 NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8
Esconder/Most	srar o tecl Sessão A - Exibir S S	Iado so Sem título Sessão Transt ≧ 💼 🜠 ↑	LUXCR9X2 ferência Macro (Configuraçõ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P	lado S F1 F3 F5 F7 F9	01/08 NUM obbre x PF2 PF4 PF6 PF8 PF10
Esconder/Most	Sessão A - Exibir S S X E	lado so Sem título Sessão Trans Cal Ce ATEN	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7	Configuraçã 26 2277	— [es Ajuda	× 1	OVR Tec P P P P	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11	01/03 NUM Sobre PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12
Esconder/Most	Sessão A Exibir S S & CENTR	lado so Sem título Sessão Transi ≧ 💼 🐼 ♠ RAL DE ATEN	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7	Configuraçõ 26 2277	— [es Ajuda	×	OVR Tec P P P P P P Re	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset	OI/O3 NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req
Esconder/Most	centrar o tecc Sessão A Exibir S S ∦ ₪	lado so Sem título Sessão Transi E 💽 🐼 🕇	LUXCR9X2	Configuraçã 26 2277	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P Re Cl	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 ear	OL/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR	Iado so Sem título Sessão Transi	LUXCR9X2	Configuraçã 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda	X	OVR Tec P P P P P P Re C	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OI/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR	Iado so Sem título Sessão Trans RAL DE ATEN	LUXCR9X2	Configuraçã 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P Re Cl	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OL/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENT	lado so Sem título Sessão Transi ■ 💽 🐼 ↑ RAL DE ATEN D D E S P	LUXCR9X2	Configuraçõ 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda	X	OVR Tec P P P P P P Re Cl	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OI/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR DATA	Iado so Sem título Sessão Trans I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7 - SOLUÇÕES QUE	Configuraçã 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P Re	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 sset ear	OL/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR DATA: HORA:	Iado so Sem título Sessão Transi RAL DE ATEN D D E S P : 19/05/1 : 08:59:0	LUXCR9X2 ferência Macro (P DIMENTO: 0800 7: - SOLUÇÕES QUE	Configuraçõ 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P Re Cl	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OI/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR DATA TERM	Iado so Sem título Sessão Trans I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 72 - SOLUCOES QUE 7 7 7	Configuraçã 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P P Re Clu	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 sset ear	OL/OS NUM
Esconder/Most	CENTR DATA: HORA: IP	Iado so Sem título Sessão Trans I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7: - SOLUÇÕES QUE 7 7 2 16.143	Configuraçõ 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P P Re Cla	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OI/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR DATA: IP	Iado so Sem título Sessão Trans I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LUXCR9X2 ferência Macro (ferência Macro (ferência Macro (for the second	Configuraçã 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda		OVR Tec P P P P P P P Re Cla	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 sset ear	OL/OS NUM
Esconder/Most	CENTR DATA: IP ::	Iado so Sem título Sessão Transi Cal DE ATEN D D E S P : 19/05/1 : 08:59:0 : LUXCR9X : 10.181.	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7: - SOLUÇÕES QUE 7 7 7 16.143	Configuraçõ 26 2277 MODERNIZ	— [ies Ajuda		OVR Tec P P P P P P P P C	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OI/OS NUM Sobre X PF2 PF4 PF6 PF8 PF10 PF12 Sys Req Enter
Esconder/Most	CENTR DATA: IP	Iado so Sem título Sessão Trans I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7: - SOLUCOES QUE 7 7 2 16.143	Configuraçõ 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda	01/03	OVR Tec P P P P P P P Re Cla	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 sset ear	OL/OS NUM
Esconder/Most	CENTR DATA: TERM: DATA: DATA: DATA: DATA: DATA: DATA: DATA:	Iado so Sem título Sessão Transi ■ ■ ♀ ↑ RAL DE ATEN D D E S P : 19/05/1 : 08:59:0 : LUXCR9X : 10.181.	LUXCR9X2 ferência Macro (? DIMENTO: 0800 7 - SOLUCÕES QUE 7 7 2 16.143 CR9X2	Configuraçã 26 2277 MODERNIZ	— [es Ajuda	01/03	OVR Tec P P P P P P P P C C	lado S F1 F3 F5 F7 F9 F11 eset ear	OI/OS NUM

11- Em seguida, vá em arquivo e selecione a opção Imprimir Tela – Opções

💻 Quick3270 - Sessão ASem título		-		×	Teclado	Sobre ×
Arquivo Editar Exibir Sessão Transfe	ência Macro Configurações	Ajuda			PF1	PF2
Nova Sessão	8				PF3	PF4
Abrir Sessão					PF5	PF6
Salvar Sessão					PF7	PF8
Salvar Sessão Como	ENTO: 0800 726 2277				PF9	PF10
Executar o Mesmo					PF11	PF12
Executar Outro					Reset	Sys Req
					Clear	Enter
Salvar como Sessão Padrão	SOLUCOES QUE MODERNIZAM					
Abrir Leiaute						
Salvar Leiaute						
Configurar página						
Imprimir tela						
Imprimir tela - Opções						
Recente sessão de terminal	140					
Recente sessão de impressora	143					
Sair de Tudo						
Sair				01/03		
LUXC	89X2	OV	R	NUM		

12- Na janela aberta, apenas selecionar a opção preto e branco e dê OK, caso não queira a impressão da tela através do Print Screen, deve se desativar (enviar para a impressora).

💻 Quick3270 - Sessão ASem título	_		×	Teclado	Sobre
Arquivo Editar Exibir Sessão Transferência Macro Configurações	Ajuda			PF1	PF2
D 🖻 🖬 Imprimir tela - Opcões	7	×		PF3	PF4
and a share share	·			PF5	PF6
Cabeçalho				PF7	PF8
Incluir nome do usuári	D			PF9	PF10
Nome do documento:				PF11	PF12
				Reset	Sys Req
Impressora				Clear	Enter
 Desviar do sistema de impressão do GDI do Windows Saltar Página após a impressão da tela Aquando da afixação de gráficos imprime apenas os gráficos 					
Disco					
Inserer um salto de pá	gina todas a	зs			
🗹 Anexar para arquivo 1 🌲 imp	ressões				
Nome de arquivo:					
PRINT001.DAT	ncontrar				
OK Cancelar 48 A			01/03		
Conectado a 10.200.200.1 LUXCR9X2	C	OVR	NUM		

13- Para finalizar a configuração, vá na opção Arquivo e selecione a opção Salvar como sessão padrão.



14- Na caixa de texto que foi aberto, clicar na opção sim e finalizada a configuração.

